

Aide au téléchargement LibreOffice

Quelle version choisir selon l'architecture de votre ordinateur ?

1. Pour les utilisateurs de Mac (Apple macOS)

Mac Récents (Apple Silicon)

Option : macOS (Apple Silicon)

- **Processeurs** : M1, M2, M3, M4 (et déclinaisons).
- **Période** : Modèles achetés neufs après fin 2020.
- **Architecture** : ARM64 native.

Mac Anciens (Intel)

Option : macOS (Intel)

- **Processeurs** : Intel Core i5, i7, i9, Xeon.
- **Période** : Modèles fabriqués avant fin 2020.
- **Architecture** : X86-64 classique.

2. Pour les utilisateurs de PC (Windows)

PC Standard (Intel / AMD)

Option : Windows x86_64 (64-bit)

- **Processeurs** : Intel Core, AMD Ryzen.
- **Disponibilité** : Concerne la grande majorité des PC.
- **Architecture** : X86-64 classique.

PC Nouvelle Génération (ARM)

Option : Windows (ARM64)

- **Processeurs** : Qualcomm Snapdragon (X Elite, X Plus).
- **Type** : PC portables récents "Copilot+" ou ultra-fins.
- **Architecture** : ARM64 native.

3. Pour les utilisateurs de Linux

Linux Classique (PC / Serveurs)

Option : Linux x86_64 (deb / rpm)

- **Processeurs** : Intel Core / Xeon, AMD Ryzen / EPYC.
- **Usage** : Installations standards (Ubuntu, Mint, Debian, Fedora...).
- **Architecture** : X86-64 classique (ou amd64).

Linux ARM (Nano-PC / Virtuel)

Option : Linux aarch64 (deb / rpm)

- **Processeurs** : Puces ARM (Raspberry Pi 3/4/5, Pine64).
- **Usage** : Également pour machines virtuelles Linux sur Mac M1/M2/M3/M4.
- **Architecture** : ARM64 native (ou aarch64).

Comment vérifier rapidement votre architecture ?

Sur Windows

1. Clic droit sur le menu **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Système**.
3. Ligne **"Type du système"** : indique x64 ou ARM.

Sur macOS

1. Menu **Pomme** () > **À propos de ce Mac**.
2. Ligne **Processeur** ou **Puce** : indique *Apple M1/M2...* (ARM) ou *Intel*.

Sur Linux

1. Ouvrez un **Terminal**.
2. Tapez la commande : `uname -m`
3. Si le retour est `x86_64` → Téléchargez la version **X86-64**. Si c'est `aarch64` → Téléchargez la version **ARM64**.

Bon à savoir pour Linux

Si vous installez LibreOffice via la logithèque intégrée de votre distribution (ou via votre gestionnaire de paquets en ligne de commande), votre système détecte et installe automatiquement la version adaptée à votre processeur sans action requise de votre part.